

**Rick
Smart**

Rick Smart

Painel de Edição Rápida para o REAPER

Guia Rápido — comece a usar em minutos

ÍNDICE RÁPIDO

- 1 O que é o Rick Smart
- 2 Perguntas frequentes
- 3 Conhecendo o painel — botão por botão
- 4 Instalação
- 5 Licença e suporte

Rick Smart Audio Tools

Ativação via WhatsApp: **+55 (22) 99259-1853**

1. O que é o Rick Smart

O REAPER é uma das DAWs mais poderosas do mercado — mas essa potência vem com dezenas de atalhos e menus para memorizar. Para tarefas do dia a dia, isso rouba velocidade e tira o foco do que importa: o áudio.

O **Rick Smart** resolve isso. É um painel de edição enxuto que reúne as ações mais usadas em grupos visuais e diretos, controlados pelo mouse. Você grava, corta, move, dá zoom, colore e exporta **sem decorar atalho nenhum** — e ainda pode abrir o painel com uma única tecla à sua escolha.

POR QUE VALE A PENA

- **Edição muito mais rápida:** fatie, mova e organize sem tirar a mão do mouse.
- **Curva de aprendizado zero:** ideal para quem está migrando de outra DAW e não quer decorar a Action List.
- **Foco no áudio:** a interface limpa deixa seu olho na waveform, não nos menus.
- **Tecnologia nativa:** extensão compilada em C++, roda como parte do próprio REAPER — não pesa e não roda nada em segundo plano.
- **Economia real:** o Rick Smart se paga já nas primeiras horas de trabalho economizadas.

2. Perguntas frequentes

P. Já tenho meus atalhos. Por que eu usaria o Rick Smart?

R. Atalhos com Ctrl/Alt/Shift tiram a mão do mouse e cansam os dedos. O Rick Smart deixa as ações a um clique, numa janela compacta na tela. O painel + uma única tecla de atalho substituem mais de 50 ações avulsas.

P. A extensão pode travar meus projetos ou deixar o REAPER lento?

R. Não. O Rick Smart é compilado nativamente e funciona como uma biblioteca interna do REAPER — sem processos pesados nem nada rodando em segundo plano. É compatível com as versões recentes do Windows e do macOS (Intel e Apple Silicon).

P. A instalação mexe no meu computador?


R. Só copia um arquivo para a pasta de extensões do REAPER. Não instala outros programas, não pede senha de administrador e não altera mais nada do sistema.

3. Conhecendo o painel — botão por botão

Aqui está o que cada botão faz, seguindo o painel de cima para baixo. Ele fica acoplado (docked) na lateral do REAPER ou como janela flutuante. **Dica:** vários botões têm duas funções — uma no clique **esquerdo** e outra no **direito** do mouse. E a **barra no topo** do painel mostra o que cada botão faz quando você passa o mouse.



O painel Rick Smart em funcionamento



Transporte e navegação

GRAVAR — arma a faixa selecionada e já começa a gravar. Clicar de novo **para a gravação e desarma as faixas automaticamente** — diferente do REAPER normal, onde a faixa continua armada. Enquanto grava, o botão fica piscando. (Se nenhuma faixa estiver selecionada, ele avisa.)

PLAY / PAUSE — esquerdo: toca e pausa. Direito: toca e, no próximo clique, para e volta ao início.

PARAR — para tudo, desarma a gravação e limpa a seleção — pronto pro próximo take.

⏮ **Início** / ⏭ **Fim** — levam o cursor ao começo e ao fim do projeto.

◀ / ▶ — navegam pelos inícios e fins de cada item da faixa selecionada, pulando de um ponto pro próximo.



Regiões e marcadores

1 a 7 — cada número toca a região correspondente (Intro, Verso, Refrão...) na hora.

+ — esquerdo: cria uma região (da seleção de tempo ou, se não houver, dos itens selecionados) já pedindo o nome; se o cursor estiver dentro de uma região existente, abre a janela pra renomeá-la. Direito: cria a região na seleção sem pedir nome.

- — esquerdo: apaga a região no cursor. Direito: limpa todas as regiões.



Corte

PARTIR — divide o item no ponto do cursor.

[< TRIM / TRIM >] — aparam (cortam) a ponta esquerda / direita do item até o cursor.

DEL — apaga os itens que estiverem selecionados.

[R] (Ripple) — interruptor: quando ligado, o DEL e os TRIM empurram os clips vizinhos pra fechar o buraco (remove — retira e move); desligado, agem sem mexer no resto.

AUTO FATIADOR

FECHAR LACUNAS

Auto Fatiador e Fechar Lacunas

AUTO FATIADOR — detecta sozinho os silêncios e fatia o áudio. Ao clicar, você entra no **modo Fatiador**, com **pré-visualização ao vivo**: ajuste o **Piso** (dB abaixo do qual conta como silêncio) e o **Bloco** (quanto tempo de silêncio, em ms, precisa durar pra valer o corte) — ou escolha um **preset salvo (P1–P6)** — e confirme.

FECHAR LACUNAS — menu pra fechar os buracos entre os itens: entre selecionados, subsequentes, ou juntando com mixagem.

SELECIONAR

S. FLOW

S. TIME

Seleção

SELECIONAR — abre um menu pra selecionar itens em bloco (todos do projeto, da faixa, antes/depois do cursor...).

S. FLOW — seleciona os itens em sequência contínua ("em fluxo").

S. TIME — transforma os itens selecionados numa seleção de tempo.

DUP

VOL

▲

MUTE

MEDIA

◀

▼

▶

Edição e movimento

DUP — esquerdo: duplica os itens. Direito: duplica as pistas.

VOL — adiciona um envelope de volume no item pra desenhar a automação.

MUTE — muda ou desmuda os itens selecionados.

MEDIA — abre/fecha o Media Explorer (navegador de áudios do REAPER).

▲ / ▼ (setas) — esquerdo: sobe/desce o item de faixa. Direito: sobe/desce a pista inteira.

◀ / ▶ (Cola) — esquerdo: encosta o item no vizinho anterior/seguinte, sem buraco. SHIFT (ou clique direito): empurra o item alguns ms pro lado, pra ajuste fino.



Zoom

Zoom horizontal — esquerdo: aproxima no tempo. Direito: afasta. (Segure o botão pra repetir.)

Zoom vertical — esquerdo: aumenta a altura das faixas. Direito: diminui.

Zoom na seleção — enquadra a seleção na tela.

Zoom tudo — esquerdo: mostra o projeto inteiro. Direito: ajusta só a altura das faixas.



Bounce e mixagem

BOUNCE — "bounce inteligente": junta tudo num item único e já fecha as stems, deixando a versão final ativa.

STEM — esquerdo: marca a trilha pro bounce de stems. Direito: apaga a stem selecionada.

STEREO — "cola" (glue) os itens selecionados num único arquivo estéreo.

MONO — o mesmo, só que em mono.



Exportar e config

RENDER — renderiza o projeto com as configurações de render atuais. Se o projeto tiver regiões, gera **um arquivo por região**.

DESKTOP — renderiza direto para a **Área de Trabalho**, já com o **nome do projeto** no arquivo — pronto pro WhatsApp ou e-mail. Já exporta **dois arquivos em alta qualidade: um .mp3 e um .wav**. Com regiões no projeto, faz **uma renderização por região**.

FOLDER — abre no Explorer/Finder a pasta onde o arquivo foi salvo.

CONFIG — abre as preferências de render do REAPER.



Cores

Amostras de cor — esquerdo: pinta o item. Direito: pinta a faixa.

Limpar (canto inferior esquerdo) — esquerdo: tira a cor do item. Direito: tira a cor da faixa.

4. Instalação

Feche o REAPER, baixe o instalador do seu sistema e abra. Ele coloca a extensão sozinha na pasta certa do REAPER — sem mexer em mais nada do computador. No site (aba do seu sistema) tem um botão **Baixar**; ou use o link direto abaixo.

WINDOWS

Baixe o instalador e dê **dois cliques** nele; siga o assistente até o fim. Se aparecer um aviso azul (SmartScreen), clique em **"Mais informações"** → **"Executar assim mesmo"**.

```
https://ricksmart.pages.dev/RickSmart_Setup_Win.exe
```

MACOS

Baixe o instalador e dê **dois cliques** nele; siga o instalador até o fim. Se o macOS bloquear ("desenvolvedor não identificado"), clique com o **botão direito** no arquivo baixado → **Abrir** → **Abrir**.

```
https://ricksmart.pages.dev/RickSmart_Setup_Mac.pkg
```

Abrir o painel

Abra o REAPER e vá em **Actions** → **Show action list**. Digite **Rick Smart**, selecione **"Rick Smart: Abrir Painel"** e clique em **Run**.

DICA — ABRA COM UMA TECLA

Na mesma janela, com **"Rick Smart: Abrir Painel"** selecionado, clique em **Add...** (na área de atalhos, embaixo), aperte a tecla que você quiser e confirme. A partir daí, é só apertar essa tecla pra abrir o painel.

5. Licença e suporte

LICENÇA VITALÍCIA — PAGAMENTO ÚNICO

Uma licença por máquina, sem mensalidade. Suporte e correções de bugs inclusos.

Cada licença é vinculada ao **código exclusivo da máquina**, gerado pelo painel na primeira vez que você o abre. Para ativar:

- 1 Abra o painel pela primeira vez e copie o **código de máquina** exibido na tela.

- 2 Envie esse código para o nosso suporte no **WhatsApp +55 (22) 99259-1853**.
- 3 Em instantes você recebe a **chave de ativação**. Cole no painel e pronto — ele libera na hora.

SUPORTE E MULTI-MÁQUINAS

- > **Suporte vitalício:** ajuda direta para instalação e uso do painel.
- > **Mais de uma máquina:** precisa usar num segundo computador? Fale com o gestor no WhatsApp para liberar uma licença adicional. Cada licença vale para um código de máquina.

O QUE AS ATUALIZAÇÕES COBREM

- > **Incluído, sem custo:** correções de bugs e melhorias de estabilidade da sua versão.
- > **À parte:** novas versões com **recursos novos** são adquiridas separadamente, com uma nova licença.